

Руководство по работе с модулем АРПС 1.10

Экспорт сметы из программы WinСмета NEO в формат АРПС 1.10:

Запустите программу WinСметаNEO и откройте смету, которую нужно экспортировать в формат АРПС 1.10.

Нажмите «Документ» и выберите пункт «Экспорт»

В открывшемся окне «Генератор Экспорта» выделите АРПС 1.10 и нажмите напротив на кнопку «Три точки».

В меню «Шаблоны» выберите «Экспорт в АРПС 1.10 (ТХТ)» и нажмите «ОК» и далее «СОЗДАТЬ». Появится окно подготовки сметы к выгрузке в формат АРПС .1.10.

После исчезновения окна подготовки, закройте программу WinСметаNEO и дождитесь появления окна «АРПС: Экспорт» - нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ».

В появившемся окне «АРПС: Экспорт» нажмите кнопку «Экспорт».

Дождитесь сообщения «Экспорт успешно завершен». Нажмите ОК.

После этого программа WinСметаNEO автоматически откроется снова.

Экспортированная смета находится в папке:

C:\Program Files\WinСмета_NEO\Arps\название сметы.arр

Импорт сметы из формата АРПС 1.10 в программу WinСмета NEO:

Закройте программу WinСметаNEO.

На «Панели задач Windows» нажмите «ПУСК» -> «Программы» -> «WinСмета NEO Проф» -> «Импорт из АРПС в WinСмета NEO»

Появится окно «АРПС: Импорт»

В поле «Документ АРПС» нажмите напротив на кнопку «Желтая папка» и укажите путь к файлу в формате АРПС (он имеет название «Название сметы».arр)

В поле «Сокращенное наименование сметы» задайте имя сметы.

Если Ваша смета составлена по нормативной базе ТСН-2001, то необходимо выбрать в окне «Кодификатор» - «Кодификатор ТСН-2001» и указать в окне «Состав лимитированных затрат» - 4 стандартных накрутки.

Если смета составлена по Федеральной или какой-либо Территориальной базе, то выбирать «Кодификатор» нет необходимости. Вам только необходимо указать в окне «Состав лимитированных затрат» - 2 стандартных накрутки.

Все предварительные настройки модуля АРПС 1.10 уже выполнены автоматически.

Если же есть необходимость изменить данные настройки, то нажмите кнопку «Настройки». Здесь можно поменять следующие параметры:

Путь к WinСметаNEO - задайте путь к папке, где находится программа (По умолчанию C:\Program Files\WinСмета_NEO).

Расположение смет - задайте путь к каталогу где находятся ваши сметы (По умолчанию C:\Program Files\WinСмета_NEO\Kos).

Расположение базы ресурсов - задайте путь к каталогу RMS. (По умолчанию C:\Program Files\WinСмета_NEO\RMS).

Нажмите кнопку «Импорт».

Дождитесь сообщения «Импорт успешно завершен». Нажмите ОК.

После этого данная смета появится в программе WinСметаNEO в окне «Управление документами-Сметы».